

# IMAP4 설정 매뉴얼

<http://www.passkorea.net>

[nmail@passkorea.net](mailto:nmail@passkorea.net)

TEL : 1544-1608

# - 목차 -

1. 메일 서버 세팅
2. MS-OUTLOOK 2010 세팅
3. Android 계열 세팅(갤럭시S 2)
4. IOS계열 세팅(아이패드 2)

# 1. 메일서버 세팅

## 1. 서버관리툴 에서 서비스 설정

IMAP4 사용을 하기 위해서는 우선 메일서버에서 IMAP4 서비스를 등록을 해야 합니다.

서버관리툴을 실행시킨 후 서버상태체크를 누르면 IMAP4 서비스를 설정을 할 수 있습니다.

아래 그림을 참고 하시면 됩니다.



IMAP4서비스를 등록 후 서비스를 시작한 상태

메일엔진에서는 IMAP4 서비스가 시작되었습니다.

이때 주의 하실 점은 IMAP4은 **143 포트를 사용**을 합니다. **143포트를 열어 두셔야 합니다.**

이제 일반 사용자에게 IMAP4 사용할 수 있도록 설정을 하셔야 합니다.

또한 IMAP4와 POP3를 사용하시는곳은 **Relay 설정을 SMTP 인증**으로 하시는데 추천 합니다.

## 2. IMAP4 사용자 설정

관리자로 웹 메일에 접속하면 관리자 메뉴 -> 회원 관리를 누르면 아래와 같이 나옵니다.



1번처럼 i에 활성화가 되어 있으면 IMAP4 사용을 할 수 있는 사용자입니다.

사용 권한을 줄려면 2번처럼 아이디를 클릭을 하면 회원 수정을 할 수 있습니다.


그 중 아래와 같이 IMAP4을 사용으로 하여 저장을 하면 됩니다.



메일서버와 사용자에게 IMAP4 사용 설정이 완료 되었습니다.

## 2. MS-OUTLOOK 2010 설정


MS-OUTLOOK 2010을 실행 시켜서 파일 -> 계정 추가를 누른다.



새 계정 추가에서 수동으로 서버 설정 또는 추가 서버 유형 구성을 선택후 다음 버튼 클릭



인터넷 전자 메일을 클릭



사용자 정보 입력. 계정 유형은 IMAP로 설정.


The image shows a web-based configuration form for an email account. The form is divided into several sections: '사용자 정보' (User Information), '서버 정보' (Server Information), and '로그온 정보' (Login Information). The '사용자 정보' section includes fields for '사용자 이름(Y):' (User Name) with the value 'cat', and '전자 메일 주소(E):' (Email Address) with the value 'cat@asto.passkorea.net'. The '서버 정보' section includes '계정 유형(A):' (Account Type) set to 'IMAP', '받는 메일 서버(I):' (Incoming Mail Server) set to 'asto.passkorea.net', and '보내는 메일 서버(SMTP)(O):' (Outgoing Mail Server) set to 'asto.passkorea.net'. The '로그온 정보' section includes '사용자 이름(U):' (User Name) set to 'cat' and '암호(P):' (Password) masked with asterisks. Below these fields are two checkboxes: '암호 저장(R)' (Save Password) which is checked, and 'SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)' (Login using SPA) which is unchecked. A red rectangular box highlights the '사용자 이름(Y)', '전자 메일 주소(E)', '계정 유형(A)', '받는 메일 서버(I)', and '보내는 메일 서버(SMTP)(O)' fields.

※ 각항목 세부 설명


- 1) 사용자 정보의 사용자 이름 : 사용할이름
- 2) 전자 메일 주소 : 아이디@도메인
- 3) 계정 유형 : IMAP
- 4) 받는 메일서버,보내는 메일 서버 : 메일교환기 레코드 값(MX)
- 5) 로그인 정보의 사용자 이름 : 아이디@도메인
- 6) 로그인 정보의 암호 : 신청한 비밀번호

※ 기타 설정에서 확인해야 하는 부분.

1. 메일서버의 Relay설정이 SMTP인증으로 되어 있으면 보내는 메일 서버에 SMTP인증 필요를 체크.




2. 고급에서 포트번호 확인.




위 부분을 확인이 끝났으면 나와서 다음을 누르면 테스트 후 세팅이 완료 됩니다.


하지만 이 상태로 OUTLOOK을 사용하면 아래 예러가 발생할 수가 있습니다.



파일 -> 계정설정에서 해당하는 계정을 선택 후 기타 설정을 눌러서 아래를 참고 해서 설정.  
보낸 편지함 설정.




지운 편지함 설정.



### 3. Android 계열 세팅 (갤럭시S 2)



[그림 1]




[그림 2]

1. [그림 1]과 같이 메뉴 화면에서 이메일을 프로그램을 실행 합니다.
2. [그림 2]와 같이 수동 입력을 클릭합니다.





[그림 3]



[그림 4]

3. [그림3]과 같이 이메일 주소와 비밀번호를 입력 후 수동설정을 클릭합니다.
4. [그림4]와 같이 계정 종류에서 IMAP 계정을 클릭 합니다.



[그림 5]



[그림 6]

5. [그림 5]와 같이 IMAP 서버와 포트를 정확히 확인 후 다음을 클릭.

※ 각항목 세부 설명

- 1) 사용자 이름 : 사용할 이름
- 2) 비밀번호 : 신청한 비밀번호
- 3) IMAP 서버 : 메일교환기 레코드 값(MX)


※ IMAP서버와 포트는 메일관리자에게 문의 하시면 쉽게 입력 하실 수 있습니다.

6. [그림 6]와 SMTP 서버, 포트번호, 로그인필요 부분을 확인 후 다음을 클릭.


※ 각항목 세부 설명

- 1) SMTP 서버 : 메일교환기 레코드 값(MX)
- 2) 로그인 필요 : 메일 서버에 Relay 설정을 SMTP 인증으로 되어 있을 때 체크
- 3) 사용자 이름 : 사용할 아이디

※ SMTP,포트번호, 로그인필요 부분은 메일관리자에게 문의 하시면 쉽게 입력 하실 수 있습니다.



[그림 7]




[그림 8]

7. [그림 7]과 같이 계정 옵션에서는 이메일 확인 주기에 화살표를 클릭을 해보면 안함, 5분,10분 등 메일을 확인 주기 시점을 설정할 수 있습니다. 본인에게 맞는 확인 시점을 선택 후 이메일이 도착하면 알려줍니다 를 선택 후 다음을 클릭.

8. 본인이 식별할 수 있는 계정 이름과, 메일을 보낼 때 이름을 적어서 완료를 누르면 IMAP4 설정이 완료 됩니다.



[그림 9]



[그림 10]

9. 설정이 완료되고 나면 [그림 9]와 같이 화면에 메일이 출력이 됩니다.

※ OUTLOOK 혹은 스마트폰에서 IMAP4를 세팅을 하고 나서 웹 메일에서 편지함 확인을 하면 [그림 10]과 같이 자동적으로 편지함이 만들어지는 경우가 있습니다. 이것은 잘못된 것이 아니라 IMAP4는 동기화 방식이기 때문에 OUTLOOK과 스마트폰의 기본 세팅 후 자동으로 편지함이 만들어지기 때문에 편지함이 생길수가 있습니다.

폴더가 만들어 지는 것은 세팅된 OUTLOOK과 스마트폰에 따라서 약간씩 바뀔 수가 있습니다.


## 4. IOS 계열 세팅 (아이패드 2)

### 1) 계정 추가



[그림 1]


[그림 1]과 같이 하단 아이콘 중 설정을 클릭 한다.



[그림 2]

2. 설정으로 들어가서 Mail, 연락처, 캘린더를 클릭하면 오른쪽 화면과 같이 계정 추가를 할 수 있는 페이지가 나옵니다.

여기서 Mail 계정 추가를 누르면 됩니다.



[그림 3]

3. Mail 계정 추가를 누르면 [그림 3]와 같이 사용할 메일 프로그램을 선택하는 메뉴가 나오는데, 여기서 기타를 클릭한다.



[그림 4]



[그림 5]

4. [그림 4]와 같이 이름, 주소, 암호, 설명을 입력 후 다음 버튼을 클릭 한다.
5. [그림 5]와 같이 상단에 IMAP으로 설정 후 받는 메일서버와 보내는 메일 서버를 입력 후 다음 버튼을 누른다.
- ※ 호스트 이름에는 메일교환기 레코드 값(MX)을 입력




[그림 6]



[그림 7]

6. [그림 6] 과 같이 SSL 없이 계정을 설정하겠습니까? 라고 팝업이 뜨면 예를 클릭.
7. [그림 7] 과 같이 동기화 시킬 항목을 설정 하는데 Nmail은 Mail만 지원 하므로 Mail만 클릭 후 저장을 하면 설정이 완료 됩니다.


## 2) 계정 확인 및 수정



[그림 8]

8 Mail 설정 완료 후 설정 확인 및 수정을 하기 위해서는 설정을 누른 후 Mail, 연락처, 캘린더를 클릭하면 [그림 8]과 같이 설정한 계정이 나옵니다. 확인 및 수정을 할 계정을 클릭 합니다.





[그림 9]




[그림 10]

9. 계정 확인 및 수정을 할려면 [그림 9]에서 계정을 클릭 하면 됩니다.

삭제를 하실려면 계정 삭제를 누르면 삭제가 됩니다.

10. [그림 10]과 같이 계정 정보가 나오는데 여기서 수정이 가능 하며, 고급을 클릭 하면 [그림 11] 혹은 [그림 12]와 같이 메일박스 설정을 할 수가 있습니다.



[그림 11]



[그림 12]