
맥(Mac) 메일 계정설정 방법

Nmail PHP 3

패스코리아넷

<https://www.passkorea.net>

2024.07.31

웹메일 POP3 이용안내 확인

우선 사용하시는 회사 웹메일에 로그인하여 **[POP3 이용안내]** 메뉴를 클릭하세요.
POP3/SMTP 서비스 사용 가능 여부와 서버 주소 및 포트를 확인해주세요.
(사용불가일 경우 관리자에게 문의해주세요)

1. 메일 프로그램 POP3/SMTP 설정방법 안내. [목차]

- ※ 아웃룩 등의 메일클라이언트에서 '메일보내기(SMTP)/메일받기(POP3)'시 사용되는 서비스입니다.
- ※ 관리자의 운영정책에 의해 '사용불가'로 표시된 경우 관리자에게 문의해보셔야 합니다.

계정 정보	아이디 : poptest@passkorea.net (주의! 메일주소를 입력해야 합니다.)	비밀번호 : 웹메일 로그인 비밀번호
서버명	SMTP 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)	POP3 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)
포트 정보	SMTP 포트 : 465 , 보안연결(SSL) 필요	POP3 포트 : 995 , 보안연결(SSL) 필요
도움말	※ 연결에 문제가 발생할 경우에는 [SMTP/POP3 문제해결] 에서 확인하세요.	

- 모바일 앱에서는 새로운 계정 추가시 "POP"을 선택해야 합니다. (IMAP 미지원)

참고) 서버 주소 안내

위 화면에 보여지는 mail.passkorea.net 서버 주소는 예시이므로 사용하시면 안됩니다.
회사마다 주소가 다르므로, 웹메일 로그인후 보여지는 주소를 사용하셔야 합니다.
예시) 웹메일 주소가 <https://mail.passkorea.net> 일 경우, POP3 와 SMTP 서버 주소는 mail.passkorea.net 인 경우가 많습니다.

맥(Mac) 메일 계정 추가


1. 맥(Mac) 하단 메뉴에서 [Mail] 을 클릭하세요.




2. 상단 메뉴에서 [Mail]을 클릭하고, [설정...]을 클릭하세요.



3. 계정 창 좌측하단의 **[+]** 아이콘을 클릭하고, Mail 계정 제공 업체를 **[다른 Mail 계정...]** 으로 선택 후 **[계속]**을 클릭하세요.



3. Mail 계정 추가를 위한 다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 입력해주세요.



이름

- 사용자 이름 또는 회사명을 입력

이메일 주소


- 사용자의 이메일 주소 입력 (예시) `poptest@passkorea.net`

암호

- 사용자의 암호를 입력

[로그인]을 클릭

4. 계정 및 수신/발신 메일 서버 정보를 입력한 후 [로그인]을 클릭하세요.



이메일 주소

- 사용자의 이메일 주소 입력. 예시) poptest@passkorea.net

사용자 이름

- 사용자의 이메일 주소 입력 (미입력시 이메일 주소로 자동 선택)

암호

- 사용자의 암호를 입력

계정 유형

- [POP]을 선택

수신 메일 서버 주소


- [mail.회사도메인]입력

발신 메일 서버 주소

- [mail.회사도메인]입력


[로그인]을 클릭합니다.

5. 계정 연동이 완료되면, 좌측 계정 목록에 메일 계정이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.
[계정 - 계정정보] 탭에서 [메시지 수신 후에 서버에서 복사본 제거]를 체크 해제하세요.



주의) [메시지 수신 후에 서버에서 복사본 제거]를 체크하여 사용한 경우, POP 연동 후 서버에서 삭제된 메일은 복구가 불가합니다.

6. [계정 - 서버 설정] 탭에서 다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 입력 후 [저장]을 클릭하세요.



수신 메일 서버(POP): 995

- 사용자 이름 : 사용자의 이메일 주소 입력 (예시) `poptest@passkorea.net`
 - 암호 : 사용자의 암호를 입력
 - 호스트 이름 : `[mail.회사도메인]` 입력
 - 인증 방식은 `[암호]`를 선택
- [자동으로 연결 설정 관리] 체크 해제** 하고, 수신 메일 서버의 포트 번호는 **[995]**를 입력한 후, **[TLS/SSL 사용] 좌측의 체크박스를 체크**합니다.

발신 메일 서버(SMTP): 465

- 사용자 이름 : 사용자의 이메일 주소 입력 (예시) `poptest@passkorea.net`
 - 암호 : 사용자의 암호를 입력
 - 호스트 이름 : `[mail.회사도메인]` 입력
 - 인증 방식은 `[암호]`를 선택
- [자동으로 연결 설정 관리] 체크 해제** 하고, 발신 메일 서버의 포트 번호는 **[465]**를 입력한 후, **[TLS/SSL 사용] 좌측의 체크박스를 체크**합니다.

주의) 메일 서버에서 SSL 인증서가 설치되지 않은 경우, 포트 번호 변경 및 SSL 사용 체크 해제


수신 메일 서버(POP)

110 번 포트를 사용하고, 'TLS/SSL 사용' 을 체크 해제해야 합니다.

발신 메일 서버(SMTP)

587 혹은 25 번 포트를 사용하고, 'TLS/SSL'을 체크 해제해야 합니다.

6. 연동이 완료되면 [Mail] 에서 메일 계정의 받은 편지함을 확인할 수 있습니다.



감사합니다.