

---

# 삼성 이메일 (Android) 계정설정 방법

## Nmail PHP 3

패스코리아넷

<https://www.passkorea.net>

2024.07.31

# 웹메일 POP3 이용안내 확인

우선 사용하시는 회사 웹메일에 로그인하여 **[POP3 이용안내]** 메뉴를 클릭하세요.  
POP3/SMTP 서비스 사용 가능 여부와 서버 주소 및 포트를 확인해주세요.  
(사용불가일 경우 관리자에게 문의해주세요)

## 1. 메일 프로그램 POP3/SMTP 설정방법 안내. [목차]

- ※ 아웃룩 등의 메일클라이언트에서 '메일보내기(SMTP)/메일받기(POP3)'시 사용되는 서비스입니다.
- ※ 관리자의 운영정책에 의해 '사용불가'로 표시된 경우 관리자에게 문의해보셔야 합니다.

계정 정보	아이디 : <b>poptest@passkorea.net</b> (주의! <b>메일주소를</b> 입력해야 합니다.)	비밀번호 : 웹메일 로그인 비밀번호
서버명	SMTP 서버명 : <b>mail.passkorea.net</b> (사용가능)	POP3 서버명 : <b>mail.passkorea.net</b> (사용가능)
포트 정보	SMTP 포트 : <b>465</b> , 보안연결(SSL) 필요	POP3 포트 : <b>995</b> , 보안연결(SSL) 필요
다음말	※ 연결에 문제가 발생할 경우에는 <b>[SMTP/POP3 문제해결]</b> 에서 확인하세요.	


- 모바일 앱에서는 새로운 계정 추가시 "POP"을 선택해야 합니다. (IMAP 미지원)

### 참고) 서버 주소 안내

위 화면에 보여지는 mail.passkorea.net 서버 주소는 예시이므로 사용하지면 안됩니다.  
회사마다 주소가 다르므로, 웹메일 로그인후 보여지는 주소를 사용하셔야 합니다.  
예시) 웹메일 주소가 <https://mail.passkorea.net> 일 경우, POP3 와 SMTP 서버 주소는 mail.passkorea.net 인 경우가 많습니다.

# 삼성 이메일(Android) 계정 추가


1. 모바일 바탕화면 [구글 Play 스토어] 클릭 후 **이메일**을 검색 한 뒤 **[삼성 이메일]**을 설치하세요.



2. 삼성 이메일 [열기]를 클릭하세요.



3. [이메일 설정 - 기타]를 클릭하세요.



4. 다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 이메일 주소 전체와 비밀번호를 입력하고 하단에 있는 **[수동 설정]**을 클릭하세요.

< 계정 설정


poptest@passkorea.net

.....

비밀번호 표시

수동 설정      로그인

5. [계정 유형 선택 - POP3 계정]을 클릭하세요.



**POP3 연동 방식만을 지원하고 있습니다.**

6. 다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 입력한 후 우측 하단 **[로그인]**을 클릭하세요.

< 서버 설정

계정

이메일 주소  
poptest@passkorea.net

사용자 이름  
poptest@passkorea.net

비밀번호  
.....

비밀번호 표시

받는 메일 서버

POP3 서버  
mail.passkorea.net

보안 방식  
SSL

포트  
995

서버에서 자동 삭제  
안 함

보내는 메일 서버

SMTP 서버  
mail.passkorea.net

---

보안 방식  
SSL ▼

포트  
465

---

이메일 보내기 전 인증

poptest@passkorea.net

.....|

비밀번호 표시

**로그인**

**계정**

- 이메일 주소 : 사용자의 이메일 주소 입력 예시) poptest@passkorea.net
- 사용자 이름 : 사용자의 이메일 주소 입력 예시) poptest@passkorea.net  
주의) 아이디 또는 사용자의 이름만 입력 시 연동 불가
- 비밀번호 : 사용자의 암호 입력

**받는 메일 서버(POP3)**

- POP3 서버 : [mail.회사도메인]입력
- 보안방식 : [SSL]을 선택 / 포트번호 : [995]를 입력
- 서버에서 자동 삭제 : [안 함]을 선택

**보내는 메일 서버(SMTP)**

- SMTP 서버 : [mail.회사도메인]입력.
- 보안방식 : [SSL]을 선택 / 포트번호 : [465]를 입력
- 이메일 보내기 전 인증 : [사용]으로 설정
- 사용자 이름 : 사용자의 이메일 주소 입력 예시) poptest@passkorea.net
- 비밀번호 : 사용자의 암호 입력

**[로그인]**을 누릅니다.



**주의) 메일 서버에서 SSL 인증서가 설치되지 않은 경우, 보안방식을 [설정 안 함]을 선택**


**받는 메일 서버(POP3)**

- 보안방식 : [설정 안 함]을 선택
- 포트번호 : [110]를 입력

**보내는 메일 서버(SMTP)**

- 보안방식 : [설정 안 함]을 선택
- 포트번호 : [587] 혹은 [25 번] 입력

6. 연동이 완료되면 삼성 이메일에서 메일 계정의 받은 편지함을 확인할 수 있습니다.



감사합니다.