
아웃룩 2013 계정설정 방법

Nmail PHP 3

패스코리아넷

<https://www.passkorea.net>

2024.11.09

웹메일 POP3 이용안내 확인

우선 사용하시는 회사 웹메일에 로그인하여 **[POP3 이용안내]** 메뉴를 클릭하세요.
POP3/SMTP 서비스 사용 가능 여부와 서버 주소 및 포트를 확인해주세요.
(사용불가일 경우 관리자에게 문의해주세요)

1. 메일 프로그램 POP3/SMTP 설정방법 안내. [목차]

- ※ 아웃룩 등의 메일클라이언트에서 '메일보내기(SMTP)/메일받기(POP3)'시 사용되는 서비스입니다.
- ※ 관리자의 운영정책에 의해 '사용불가'로 표시된 경우 관리자에게 문의해보셔야 합니다.

계정 정보	아이디 : poptest@passkorea.net (주의! 메일주소를 입력해야 합니다.)	비밀번호 : 웹메일 로그인 비밀번호
서버명	SMTP 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)	POP3 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)
포트 정보	SMTP 포트 : 465 , 보안연결(SSL) 필요	POP3 포트 : 995 , 보안연결(SSL) 필요
다음말	※ 연결에 문제가 발생할 경우에는 [SMTP/POP3 문제해결] 에서 확인하세요.	


- 모바일 앱에서는 새로운 계정 추가시 "POP"을 선택해야 합니다. (IMAP 미지원)

참고) 서버 주소 안내


위 화면에 보여지는 mail.passkorea.net 서버 주소는 예시이므로 사용하지면 안됩니다.
회사마다 주소가 다르므로, 웹메일 로그인후 보여지는 주소를 사용하셔야 합니다.
예시) 웹메일 주소가 <https://mail.passkorea.net> 일 경우, POP3 와 SMTP 서버 주소는 mail.passkorea.net 인 경우가 많습니다.

아웃룩 2013 계정 추가

1. 바탕화면의 좌측 하단에 위치한 [시작] 버튼 클릭하여 Outlook 2013 을 클릭하세요.



2. 상단 메뉴 [파일] 클릭후, [정보] 에서 [계정 추가] 클릭하세요.



3. [자동 계정 설정] 항목에서 하단의 **[수동 설정 또는 추가 서버 유형]**을 선택한 뒤, **[다음]**을 클릭하세요.

계정 추가

자동 계정 설정
계정을 수동으로 설정하거나 다른 서버 유형에 연결합니다.

전자 메일 계정(A)

사용자 이름(N):
예: 황영순

전자 메일 주소(E):
예: youngsoon@contoso.com

암호(P):

암호 다시 입력(T):
인터넷 서비스 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.

수동 설정 또는 추가 서버 유형(M)

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

4. [서비스 선택] 항목에서 하단의 **[POP 또는 IMAP(P)]**을 선택한 뒤 **[다음]**을 클릭하세요.

계정 추가

서비스 선택

Microsoft Exchange Server 또는 호환 서비스(M)
Exchange 계정에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 팩스, 음성 메일에 액세스

Outlook.com 또는 Exchange ActiveSync 호환 가능 서비스(A)
Outlook.com과 같은 서비스에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 작업에 액세스

POP 또는 IMAP(P)
POP 또는 IMAP 전자 메일 계정에 연결

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

5. 다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 입력해주세요.

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보

사용자 이름(Y):

전자 메일 주소(E):

서버 정보

계정 유형(A):

받는 메일 서버(I):

보내는 메일 서버(SMTP)(O):

로그온 정보

사용자 이름(U):

암호(P):

암호 저장(R)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(O)

계정 설정 테스트
계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

새 메시지 배달 위치:

새 Outlook 데이터 파일(W)

기존 Outlook 데이터 파일(X)

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

사용자 정보

- 사용자 이름 : 사용자의 이름을 입력
- 전자 메일 주소 : 사용자의 이메일 주소 입력

서버정보


- 계정 유형 : [POP3]를 선택
- 받는 메일 서버 : [mail.회사도메인]입력
- 보내는 메일 서버: [mail.회사도메인]입력
- 받는 메일 서버와 보내는 메일 서버 동일하게 입력

로그온 정보 : 메일 서버 로그인시 필요한 정보를 입력합니다.


- 사용자 이름 : 사용자의 이메일 주소 입력 (예시) poptest@passkorea.net
- 암호 : 사용자의 암호를 입력하시고, 하단의 [암호 저장] 체크

입력이 끝났으면 [기타 설정]을 클릭합니다. 주의) [다음] 을 먼저 클릭하면 안됩니다!

6. [기타 설정]에서 [보내는 메일 서버] 탭을 누른 후, '보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요'를 체크하세요.



7. [기타 설정]에서 [고급] 탭을 누른후, 다음 화면을 참고하여 입력해주세요.



받는 메일 서버(POP3) : 995

'암호화된 연결(SSL) 필요' 체크

주의) 메일 서버에서 SSL 인증서가 설치되지 않은 경우, 110 번 포트를 사용하고, '암호화된 연결(SSL) 필요'를 체크 해제해야 합니다.

보내는 메일 서버(SMTP) : 465

'암호화된 다음 연결 방식 사용- SSL' 선택

주의) 메일 서버에서 SSL 인증서가 설치되지 않은 경우, 587 혹은 25 번 포트를 사용하고, '암호화된 다음 연결 방식 사용'을 '자동'으로 변경해야 합니다.

'서버에 메시지 복사본 저장' 체크

- 체크 하셔야 서버에서 메일이 자동 삭제 되지 않습니다.
- 체크 해제할 경우 서버에서 메일이 자동 삭제되어, 웹메일에서는 메일 확인이 불가능하게 됩니다.

'다음 기간 후에 서버에서 제거 - 14일' 체크 해제

- 주의) 체크 해제를 하셔야, 서버에서 14일이 지난 메일이 자동 삭제 되지 않습니다.

8. 모든 설정이 끝나면, 우측 하단의 [다음]을 클릭하세요.

계정 추가 ✕

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보

사용자 이름(Y):

전자 메일 주소(E):

서버 정보

계정 유형(A):

받는 메일 서버(I):

보내는 메일 서버(SMTP)(O):

로그온 정보

사용자 이름(U):

암호(P):

암호 저장(R)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그온(Q)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

새 메시지 배달 위치:

새 Outlook 데이터 파일(W)

기존 Outlook 데이터 파일(X)

9. 다음 화면과 같이 계정 설정 테스트가 완료되면 [닫기]를 클릭하세요.


계정 설정 테스트

모든 테스트를 성공적으로 완료했습니다. 계속하려면 [닫기]를 클릭하십시오.

작업 오류

작업	상태
✓ 받는 메일 서버(POP3)에 로그온	완료
✓ 테스트 전자 메일 메시지 보내기	완료

10. 연동이 완료되면 Outlook 에서 메일 계정의 받은 편지함을 확인할 수 있습니다.
이제 메일 보내기/받기 테스트를 해보시면 됩니다.



감사합니다.