
Windows 메일 계정설정 방법

Nmail PHP 3

패스코리아넷

<https://www.passkorea.net>

2024.07.31

웹메일 POP3 이용안내 확인

우선 사용하시는 회사 웹메일에 로그인하여 **[POP3 이용안내]** 메뉴를 클릭하세요.
POP3/SMTP 서비스 사용 가능 여부와 서버 주소 및 포트를 확인해주세요.
(사용불가일 경우 관리자에게 문의해주세요)

1. 메일 프로그램 POP3/SMTP 설정방법 안내. [목차]

- ※ 아웃룩 등의 메일클라이언트에서 '메일보내기(SMTP)/메일받기(POP3)'시 사용되는 서비스입니다.
- ※ 관리자의 운영정책에 의해 '사용불가'로 표시된 경우 관리자에게 문의해보셔야 합니다.

계정 정보	아이디 : poptest@passkorea.net (주의! 메일주소를 입력해야 합니다.)	비밀번호 : 웹메일 로그인 비밀번호
서버명	SMTP 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)	POP3 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)
포트 정보	SMTP 포트 : 465 , 보안연결(SSL) 필요	POP3 포트 : 995 , 보안연결(SSL) 필요
다음말	※ 연결에 문제가 발생할 경우에는 [SMTP/POP3 문제해결] 에서 확인하세요.	


- 모바일 앱에서는 새로운 계정 추가시 "POP"을 선택해야 합니다. (IMAP 미지원)

참고) 서버 주소 안내


위 화면에 보여지는 mail.passkorea.net 서버 주소는 예시이므로 사용하시면 안됩니다.
회사마다 주소가 다르므로, 웹메일 로그인후 보여지는 주소를 사용하셔야 합니다.
예시) 웹메일 주소가 <https://mail.passkorea.net> 일 경우, POP3 와 SMTP 서버 주소는 mail.passkorea.net 인 경우가 많습니다.

Windows 메일 계정 추가


1. 바탕화면의 좌측 하단에 위치한 [시작] 버튼 클릭하여 [메일]을 클릭하세요.




2. [설정]을 클릭하고, [계정 관리]를 클릭하세요.




2. [계정 추가]를 클릭하고, [고급 설정]을 클릭하세요.



3. [인터넷 전자 메일]을 클릭하세요.



4. 이메일 전자 메일 계정의 세부 내용을 입력한 후 [로그인]을 클릭하세요.
다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 입력해주세요.



전자 메일 주소

- 사용자 이메일 주소를 입력 (예시) `poptest@passkorea.net`

사용자 이름

- 사용자 이메일 주소를 입력 (예시) `poptest@passkorea.net`


암호

- 사용자의 암호를 입력

계정 이름 / 이 이름으로 메시지 보내기

- 사용자 이름 또는 회사명을 입력

5. 스크롤을 아래로 이동 후, 받는 전자 메일 서버 등을 입력해주세요.



받는 전자 메일 서버

- [mail.회사도메인]입력

계정 유형

- [POP3]를 선택

보내는 (SMTP) 전자 메일 서버


- [mail.회사도메인]입력

하단 인증 및 보안 정보 항목에 모두 [체크]합니다.

주의) SSL 인증서가 설치되지 않은 경우, '받는 전자 메일에 SSL 필요'와 '보내는 전자 메일에 SSL 필요'는 체크를 해제해야 합니다.

[로그인]을 클릭합니다.

6. 연동이 완료되면 [메일]에서 메일 계정의 받은 편지함을 확인할 수 있습니다.



감사합니다.