

## \* 운영중인 메일서버가 있을 경우의 엔메일 설치과정.

### (기존 메일서버와 별도의 새로운 서버가 있을때의 예제입니다.)

: 이 과정에서 기존 메일서버는 정상적으로 동작하며 메일을 받지 못하는 시간은 서버의 IP 를 교체하는 시간뿐입니다.

#### \* 메일서버 교체작업의 과정은 다음과 같습니다.

1. 버전이 낮거나 필요 라이브러리가 없을 경우 Apache+PHP 재설치.  
=> 서버관리자가 직접 하시거나 유료로 대행해드립니다.
2. 엔메일을 설치후 테스트 완료.
3. 엔메일의 웹메일을 통해 회원들을 미리 가입시켜둬م.  
=> 정품구입시엔 아이디/이름/비밀번호 3 가지 데이터를 작성한 엑셀파일을 넘겨주시면 저희가 일괄적으로 미리 가입시켜둘 수 있습니다.
4. 서버의 IP 를 교체하면 새로 도착하는 메일들은 엔메일로 확인이 가능합니다.

#### \* 엔메일로 교체한 뒤 기존 메일에서 받았던 메일들을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

기존 메일서버를 다른 서브도메인(mail2.domain.com)으로 하나 지정해둬서 새로운 메일서버(mail.domain.com)와 2 개를 같이 운영합니다. 이때 DNS 설정에서 메일을 받는 MX 레코드는 꼭 '새로운 메일서버'로 지정되어 있어야 합니다.

#### 방법 1)

1. 웹메일에서 '외부 메일(POP3)'기능을 활용합니다.
2. 웹메일의 환경설정에서 '외부 메일(POP3) 추가'를 합니다.
3. 이때, 서버주소만 'mail2.domain.com'로 지정하시고 아이디와 비밀번호는 기존 메일서버의 것을 그대로 사용하시면 됩니다.

#### 방법 2)

1. 아웃룩에서 '기존 메일'을 가져오기 위한 메일계정을 하나 추가합니다.
2. 서버,아이디,비밀번호를 동일하게 작성한 뒤 POP3 서버의 도메인만 mail2.domain.com 으로 지정하면 됩니다.